

Windows 2000 Übung : ftp-Server

1. ftp-Server

a) Installation

Erstellen Sie auf Ihrem Rechner ein Verzeichnis **f:/ftpserver**

Installieren Sie auf Ihrem Rechner den **Cerberus-FTP-Server 2.1** mit folgenden Einstellungen:

Install for: **Everyone**
 using: **Personal Use**
 Initial User: **Anonymous**
 Initial Root: **f:/ftpserver**

b) ftp-Server starten

Erstellen Sie eine Datei **f:/ftpserver/ServerXX.txt** mit dem Inhalt „*Nachricht vom Serververwalter WSXX*“ und starten Sie den ftp-Server.

2. ftp-Client

a) Auf andere ftp-Server mit dem ftp-Client der Konsole zugreifen

Erstellen Sie ein Verzeichnis **privat** mit der Datei **ClientXX.txt** mit dem Inhalt „*WSXX war hier*“.
 Stellen Sie zu einem anderen Rechner in der Eingabeaufforderung eine ftp-Verbindung her.

Kopieren Sie Ihre Datei **ClientXX.txt** auf den anderen Rechner.

Kopieren Sie die Datei **ServerXX.txt** vom anderen Rechner in Ihr Verzeichnis **privat**.

b) Auf andere ftp-Server mit dem Internet-Explorer zugreifen

Testen Sie auch den Internet-Explorer als ftp-Client.

c) Suchen und Verwenden eines anderen ftp-Clients

Laden Sie sich aus dem Internet ein **freies ftp-Client-Programm** herunter, installieren Sie es und tauschen Sie damit nacheinander mit allen anderen Rechnern die Dateien aus. Notieren Sie, mit welchen Rechnern Sie schon Dateien ausgetauscht haben:

WS 01	WS 02	WS 03	WS 04	WS 05	WS 06	WS 07	WS 08	WS 09	WS 10	WS 11	WS 12	WS 13	WS 14	WS 15	WS 16	WS 17	WS 18	WS 19	WS 20	WS 21	WS 22